


# Configuration ZEBRA TC 26


## PARAMETRAGE GENERAL (confort) :

- Désactiver la rotation automatique de l'écran => Swipe vers le bas
- Ecran ==> Augmenter le temps avant verrouillage de l'écran (30mn)
- Système ==> Afficher le format de l'heure à 24h
- Batterie ==> Afficher le niveau de batterie
- Faire le ménage sur l'écran d'accueil pour ne garder sur le raccourci chrome

## DATA WEDGE :



- Sélectionner PROFIL0



• Profil	=>	Activé
• Data Capture Plus	=>	Désactivé
• Saisie de code-barre	=>	Activé
• Déclenchement matériel	=>	Activé

## MENU SORTIE DE TOUCHE

• Sortie de touche	=>	Activé
• Caractère de touche d'action	=>	Aucun
⇒ Entrer dans Menu Options d'évènement clavier		
• Envoyer les caractères en tant qu'évènements	=>	Activé
• Tout le reste	=>	Désactivé
⇒ Entrer dans Formatage des données de base		
• Sortie de touche (première ligne)	=>	Activé
• Envoyer des données	=>	Activé
• Envoyer la touche ENTREE	=>	Activé
• Reste	=>	Désactivé

Le paramétrage du scan est terminé.

## AJOUT DE L'URL CLIENT :

- Ajouter chrome à l'écran d'accueil du PDA => Ouvrir la bibliothèque d'APPLI et maintenir le clic sur l'icône Google Chrome => le glisser sur le bureau
- Activer la page d'accueil pour que le client arrive directement sur l'URL du contrôle d'accès quand il lance CHROME > Paramètres google > Page d'accueil Activé > Saisir l'URL.
- Pré-enregistrer le login et le mot de passe
- **NE PAS OUBLIER DE FAIRE DES TESTS DE SCAN POUR VERIFIER LA CONFIGURATION**